TOKEN DE INTEGRAÇÃO NO PROTHEUS

VISÃO GERAL

Como atualizar o token de integração do Motor Fiscal dentro do ERP Protheus da Totvs. Orientação para atualização do Token de Integração para clientes que utilizam da solução **Importador XML** da **COMPILA** .

IMPORTADOR XML


CONFIGURADOR IMPORTADOR

No grupo de menu da customização

1. Acessar: Gestão Importação -> Configurador Importador




2. Selecionar o item **APITOKEN,** clicar em **Alterar**



Tipo Nota	Descricao	Item	Chave	Formula	
10	XML DANFE - Configurações Globais	001	XMLTEMP	"\data_xml\temp\"...	Pasta temporaria para processamento do xml
10	XML DANFE - Configurações Globais	002	XMLREJ	"\data_xml\rejeita...	Pasta para descarte dos arquivos rejeitados
10	XML DANFE - Configurações Globais	003	XMLPDF	"\data_xml\pdf\"	Pasta de destino dos arquivos PDF
10	XML DANFE - Configurações Globais	004	XMLVLD	.T.	Valida nfe automaticamente após pre-importação do arquivo
10	XML DANFE - Configurações Globais	005	XMLENTRADA	.T.	Importa XML de Entrada
10	XML DANFE - Configurações Globais	006	XMLSAIDA	.F.	Importa XML de Saida
10	XML DANFE - Configurações Globais	007	VLDSEF	.F.	Valida XML no Sefaz
10	XML DANFE - Configurações Globais	008	XMLAPI	"01|02"	Filiais para automatização API-Motor. SEPARAR CODIGO DA FILIAL POI
10	XML DANFE - Configurações Globais	009	APITOKEN	"98aO0qRqWQo...	Token para automatização API-Motor
10	XML DANFE - Configurações Globais	010	STATUSMOTO	.T.	Atualiza Status Motot?
11	XML DANFE - ENTRADA	001	XMLOK	"\data_xml\import...	Pasta de destino dos arquivos processados - ENTRADA
11	XML DANFE - ENTRADA	002	XMLGPNF	.F.	Gera Pre-Nota Automaticamente
11	XML DANFE - ENTRADA	003	XMLTPNF	"SPED"	Tipo de Nota ao Gerar Pre-Nota

3. No item **APITOKEN** Adicionar o novo token **ENTRE aspas "** , conforme exemplo na imagem abaixo.



Item	Chave	Formula	
001	XMLTEMP	"\data_xml\temp\"	Pasta temporaria para processamento do xml
002	XMLREJ	"\data_xml\rejeitado\"	Pasta para descarte dos arquivos rejeitados
003	XMLPDF	"\data_xml\pdf\"	Pasta de destino dos arquivos PDF
004	XMLVLD	.T.	Valida nfe automaticamente após pre-importação do arquivo
005	XMLENTRADA	.T.	Importa XML de Entrada
006	XMLSAIDA	.F.	Importa XML de Saida
007	VLDSEF	.F.	Valida XML no Sefaz
008	XMLAPI	"01|02"	Filiais para automatização API-Motor. SEPARAR CODIGO DA FILIAL POR | .
009	APITOKEN	"98aO0qRqkjasdfkujiasdfiohoi1h12ioAF1241"	Token para automatização API-Motor
010	STATUSMOTO	.T.	Atualiza Status Motot?

4. Confirmar alteração

Atualização do Token deve ser realizada nos pontos abaixo

> **ATENÇÃO**
> Clientes com customizações especificas, podem ser necessário atualizar o parâmetro no configurador do Protheus (SX6) `CP01_MFTOK`
> Adicionar o Token neste parâmetro SEM aspas

Revision #5
Created 2026-11-20 01:27:05 UTC by Augusto Ribeiro
Updated 2026-11-20 01:50:53 UTC by Augusto Ribeiro